

AKTİF DİZİN OLMADAN DOSYA PAYLAŞIMI

Paylaşım yapılacak kullanıcıların tanımlanması

Diyanet Pardus da aktif izin olmadan dosya paylaşımı adımları aşağıdadır. Paylaşım yapacak bilgisayarda, önce bir ortak grup ve paylaşımı yapacak ve paylaşımına bağlanacak kullanıcılar tanımlanmalıdır.

```
root@iso3pc1:~# groupadd ortak
root@iso3pc1:~# useradd ortakadmin -m -g ortak -s /bin/bash
root@iso3pc1:~# passwd ortakadmin
Enter new password:
Retype new password:
passwd: şifre başarıyla güncellendi

root@iso3pc1:~# adduser ortakadmin sambashare
Adding user `ortakadmin' to group `sambashare' ...
ortakadmin kullanıcısı sambashare grubuna ekleniyor
Done.
root@iso3pc1:~# adduser ortakadmin sudo
Adding user `ortakadmin' to group `sudo' ...
ortakadmin kullanıcısı sudo grubuna ekleniyor
Done.

root@iso3pc1:~# useradd kullanıcı1 -m -g ortak
root@iso3pc1:~# passwd kullanıcı1
Enter new password:
Retype new password:
passwd: şifre başarıyla güncellendi


root@iso3pc1:~# smbpasswd -a kullanıcı1
New SMB password:
Retype new SMB password:

root@iso3pc1:~# useradd kullanıcı2 -m -g ortak
root@iso3pc1:~# passwd kullanıcı2
Enter new password:
Retype new password:
passwd: şifre başarıyla güncellendi

root@iso3pc1:~# smbpasswd -a kullanıcı2
New SMB password:
Retype new SMB password:
passwd: şifre başarıyla güncellendi
```

Tanımlanmış kullanıcılara paylaşım yapılması


Paylaşım yapılacak dizine sağ tıklanarak Klasör Paylaşımı seçeneğine tıklanır. Klasör Paylaşımı ekranında Paylaşım Adı belirlenir. Domain Adı seçiminde Unix User seçilir. Kullanıcılar kısmında paylaşım için acılan hesaplar aralarına , konularak yazılır.




Yetki kısmında verilecek yetki belirlenir. Örnekte Yetki Tam verilmiştir. Gerekli tanımlar yapıldıktan sonra Tamam butonuna basılır. Klasör Paylaşımı onay ekranında Tamam butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Paylaşılan dizine ağdan erişme

Paylaşımına erişecek bilgisayar Dosyalar programına girilir. Burda diğer konumlar seçilerek alt kısımda sunucuya bağlan kısmına paylaşım yapan bilgisayarın IP bilgisi yazılır ve Bağlan butonuna basılır.



Bağlantı sağlandığında paylaşılan bilgisayarda paylaşılan dizinler listelenir. Erişilmek istenen dizine çift tıkladığında aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.



Bu ekranda Kayıtlı kullanıcı seçimi seçilir. Kullanıcı adı alanına paylaşımına erişecek kullanıcı adı yazılır. Parola alanına kullanıcıya belirlenen parola yazılır ve Bağlan butonuna basılır.