



Klasör Paylaşımı:


Paylaşım açılacak klasörün üstüne gelinip sağ tık yapılır. Klasör Paylaşımı seçeneğine tıklanır.




Ya da

Uygulamalar -> Sistem Araçları -> Klasör Paylaşımı uygulamasına tıklanır







Veya Pars logusuna tıklayıp arama butonuna Klasör Paylaşımı Yazılır.



-Yeni bir paylaşım açmak için +ekle butonuna basılır.




-Ekle butonuna basıldığında aşağıdaki ekran açılır.



-Burada öncelikle paylaşım açılacak dosya seçilmelidir. Bunun için klasör listesinden paylaşım açılacak klasör seçilmelidir.


-(None) yazan yere tıklanır.




| Klasör Paylaşımı | | |
|------------------|-----------------------|-------|
| Klasör Listesi: | (None) | |
| Paylaşım Adı | PAYLAS | |
| Domain Adı | DIB | |
| Kullanıcılar | kullanici1,kullanici2 | |
| Yetki | Okuma | |
| Tarih | Limitsiz | |
| Çık | Tarih Limitsiz | Tamam |

-En alttaki seçenek olan other seçeneğine tıklanır.


-Other seçeneğine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır.




-Burada home dizinine tıklanır. Home dizinine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır.




-DIB dizini seçilir ve kullanıcının paylaşım açacağı klasör neredeyse o dizin seçilir.



-Bu örnekte paylaşım açılacak klasör Belgelerde bulunan abc klasörüdür ve abc klasörü seçilmiştir.



-2.adımda paylaşım ismi verilmelidir. Varsayılan olarak paylaşımın ismi PAYLAS olarak gelir. Karışıklık olmaması için varsayılan olarak gelen paylaşımın ismi değiştirilmelidir.



3. adımda paylaşım dosyasına erişecek kişilerin kullanıcı adları yazılmalıdır. Birden fazla kişi eklemek için kullanıcı adlarının aralarına virgöl konulmalıdır




The screenshot shows the 'Klasör Paylaşımı' dialog box with the following fields and values:

| | |
|----------------|-------------------------|
| Klasör Listesi | abc |
| Paylaşım Adı | DenemePaylasim |
| Domain Adı | DIB |
| Kullanıcılar | osman.aslan,bhan.ogutcu |
| Yetki | Okuma |
| Tarih | Limitsiz |

Buttons at the bottom: Vazgeç, Tarih Limitsiz (checked), Tamam (checked).

-4. adımda paylaşımın yetkisini değiştirilmelidir. Varsayılan olarak sadece okuma yetkisi gelmektedir. Yetki tam olarak değiştirilmelidir.




The screenshot shows the 'Klasör Paylaşımı' dialog box with the following fields and values:


| | |
|----------------|-------------------------|
| Klasör Listesi | abc |
| Paylaşım Adı | DenemePaylasim |
| Domain Adı | DIB |
| Kullanıcılar | osman.aslan,bhan.ogutcu |
| Yetki | Tam |
| Tarih | Limitsiz |

Buttons at the bottom: Vazgeç, Tarih Limitsiz (checked), Tamam (checked).

-Tamam butonuna tıklanır. Yapılacak paylaşım bilgilendirme ve onay ekranı gelir. Bu ekranda tamam seçeneğine tıklanır.




-Paylaşımın yapıldığına dair uyarı gelir. Tamam butonuna tıklanır.



-Böylece klasör paylaştırılmış olur.


-Var olan bir paylaşımı düzenlemek için, klasör paylaşımı uygulamasına tıklanır. Düzenlenecek paylaşım seçilir ve düzenle butonuna tıklanır.




-Düzenlenecek işlemler yapılır, tamama tıklanır.

PAYLAŞIMA AÇILAN BİR DOSYAYA ERİŞME

-Paylaşımaya erişmeye yetkili kullanıcı bilgisayarında kendi başlangıç dizinine gidip, diğer konumlar seçeneğine tıklamalıdır.




-Sağ alttaki soru işareti ikonuna tıklandığında paylaşımaya ulaşmak için iletişim kuralı ön ekleri görülmektedir.



-Paylaşım klasörüne ulaşmak için alttaki sunucu adresi girin yazan boşluğa;


smb://ipadresi formatında yazılıp bağlan seçeneğine tıklanmalıdır. Burada kullanıcı adı: paylaşımı okuma ve yazma yetkisi olan kişinin kullanıcı adı, ip adresi: paylaşımın yapıldığı bilgisayarın ip adresi olmalıdır.



-Bağlan butonuna tıklandığında kullanıcı adı,şifre ekranı gelecektir. Buraya, paylaşım erişecek kullanıcının adı ve şifresi girilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Kullanıcı adını büyük harflerle yazmalısınız. Örneğin; Kullanıcı adı ali.veli olan bir kullanıcı, kullanıcı adını ALI.VELI olarak girmelidir.

İptal Et Bağlan

 10.100.78.54 üzerinde paylas paylaşımı için parola gerekli

Olarak Bağlan Anonim Kayıtlı Kullanıcı

Kullanıcı Adı

Alan

Parola

Parolayı anında unut Parolayı çıkış yapana kadar anımsa Sürekli anımsa